

RE-C300コントローラー制御用のソフトウェアのインストール方法 —付属のUSBメモリのデータを使用しPCIにインストールします—

- ① USBメモリー内のフォルダ〈AQ-RE-C300NW-V4A220323〉をコピーし、使用するPCのデスクトップ等に保存します。

【USBメモリ内のデータフォルダ】



【フォルダ〈AQ-RE-C300NW-V4A220323〉内のファイル】



- ② フォルダ内のアプリケーションファイル〈CDM212364_Setup.exe〉でUSB接続に必要なドライバーを先にインストールします。

<Soft>

- ③ 同じくフォルダ内のアプリケーションファイル〈AQ-RE-C300NW-V4A220323.exe〉のショートカットをデスクトップに作成しておきます。
- ④ RE-C300にACアダプターを接続してUSBケーブル(USB-A/USB-microB)を接続します。
- ⑤ ③で作成したショートカットから〈AQ-RE-C300NW-V4A220323.exe〉を実行する。

★ **CONNECTION -OK-** が表示されれば正常にインストール完了です。